

آموزش نصب نرم افزار ارسال SMS از طریق اینترنت

قدم اول:

CD مربوط به نرم افزار ارسال SMS را داخل درایو کامپیوتر سرور آرمان (کامپیوتری که قسمت های اصلی نرم افزار آرمان مانند قفل سخت افزاری و بانک اطلاعاتی مربوط به نرم افزار آرمان بر روی آن نصب شده و به اینترنت جهت ارسال SMS متصل می باشد) قرار دهید. بعد از باز شدن پنجره نصب یا Setup، مراحل نصب را بدون تغییر در تنظیمات نصب ادامه دهید. پس از پایان نصب بر روی کلید Close کلیک کنید تا عملیات تکمیل شود.

* در صورتیکه پنجره نصب به صورت خودکار باز نشد، از قسمت My Computer وارد درایو CD شده و Setup را اجرا نمایید *

قدم دوم:

نرم افزار آرمان را بر روی سرور آرمان باز کنید. وارد ابزار و تنظیمات و بعد وارد تنظیمات نرم افزار شوید. سپس از قسمت SMS بر روی کلید تنظیمات دستگاه های ارسال SMS کلیک کنید. بعد از باز شدن پنجره تنظیمات دستگاه های ارسال SMS بر روی کلید جدید کلیک کنید. تنظیمات مربوطه را به ترتیب وارد نمایید:

نام سرور: نام سیستمی که نرم افزار ارسال SMS بر روی آن نصب شده و به اینترنت جهت ارسال SMS متصل می باشد.

پورت: 193.104.22.14:2055:2055:2020:2020:2020

دوره کنترل SMS، و وقفه بین ارسال: بصورت پیش فرض باقی بماند. (0 و 10000)، سری دستگاه: Arman1 انتخاب شود.

برای دریافت شماره اختصاصی، نام کاربری و کلمه عبور با شرکت آرمان تماس بگیرید. بعد از وارد کردن اطلاعات بر روی تایید کلیک کنید، در پاسخ به تنظیم ارتباط با بانک اطلاعاتی، بر روی Yes کلیک کنید، تنظیمات ارتباط با بانک اطلاعاتی را بدون تغییر تایید کرده و اجرای مجدد سرویس را تایید نمایید. در صورت صحیح انجام دادن مراحل فوق، قسمت الگوی پورت کدی را برای دریافت کد فعال سازی بخش SMS در اختیار شما قرار می دهد. بر روی کلید ویرایش کلیک کنید و برای دریافت کد به آدرس:

www.arman-it.com/ats

مراجعه نمائید و یا بر روی آدرس سایتی که در بخش پایین پنجره تنظیمات به نمایش در آمده است کلیک کنید. پس از دریافت کد، قسمت الگوی پورت را به طور کامل پاک کرده و کد دریافت شده را در آن وارد کرده، تایید نمایید.